

Tuto esxi :

Appuyer sur le bouton d'alimentation pour allumer le serveur.





Brancher le câble D-SUB au ESXI et à l'écran, puis brancher le câble Ethernet dans le port qui permet de se connecter à l'interface web (dans notre cas le 1), sinon tester les autres ports tant que vous n'arrivez pas à vous connecter à l'interface web.



```
VMware ESXi 7.0.0 (VMKernel Release Build 16324942)
HPE ProLiant DL360 Gen10
Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz
63.7 GiB Memory

To manage this host, go to:
https://192.168.1.100/ (STATIC)
https://1fe80::af1:eaff:fe7b:6e9e1/ (STATIC)
```

Une fois l'ESXi démarré et l'interface prête, on doit mettre une @ ip fixe, pour cela, on doit se connecter avec vos identifiants (dans notre cas user : root ; mdp ; Esxi123=) et aller sur « Configure Management Network ».



Ensuite aller sur IPV4 Configuration...





Et cliquer sur l'option « Set static IPV4 address and network configuration» puis mettre une @ip (192.168.1.100) le masque (255.255.255.0), on s'occupera par la suite de la gateway.

Ensuite aller sur votre client Windows et rechercher dans la barre de recherche ncpa.cpl.



Désactiver alors la carte wifi puis click droit sur la carte réseau Ethernet (Celle de votre pc physique, pas celle de VirtualBox 😊) Puis aller dans protocole internet version 4 (TCP/IPV4)



Une fois dans le protocole Internet version 4, sélectionner « Utiliser l'adresse IP suivante » et mettre une @ ip qui se trouve dans la plage d'adresse du serveur ESXi puis valider et confirmer DEUX FOIS sinon la configuration ne se VALIDE pas. Une fois terminé, vous pouvez aller sur le navigateur et mettre l'@ ip qui est affiché sur le serveur ESXi (en l'occurrence 192.168.1.100). En théorie, vous êtes censé arriver sur le site d'authentification de l'interface web. Mettre vos identifiants (root / Esxi123=) et vous arriver sur l'interface web.

